



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

# **Manual instal·lació i d'accés a VPN via aplicació client**

**Servei de Recursos Informàtics i TIC**



### a) Descàrrega del client

Segons la versió del sistema operatiu del vostre equip, heu de descarregar el client de l'enllaç corresponent:

- Windows 64b, per als Windows 10 i la majoria de Windows 7 i 8

[FortiClient\\_64b](#)

Si no us funciona el instal·lador de 64b, proveu la versió de 32b

- Windows 32b, per equips de 32b


[FortiClient\\_32b](#)



- MAC OS



[FortiClient\\_MAC](#)

### b) Instal·lació del client

Amb l'operació de descàrrega finalitzada, procedirem a instal·lar el programari "**FortiClient**". Tingueu present que aquesta instal·lació pot requerir el reinici de l'equip al finalitzar.








### c) Configuració del client

Un cop reiniciat l'ordinador, i amb la instal·lació completada, caldrà fer una configuració inicial. Per fer-ho, trobarem la icona de l'aplicació client del VPN a la barra de Windows, i farem doble clic a la icona obrirem l'aplicació VPN



Per crear una nova connexió d'accés remot, seleccioneu "accés remot" al menú de l'esquerra i "configurar VPN".





Afegiu les dades de connexió a l'apartat "gateway remoto", tal com us han especificat o segons el vostre col·lectiu.

Usuaris PDI que requereixen accés VPN per diverses aplicacions.

- <https://accesremot.urv.cat/PDI>

Usuaris Estudiants que requereixen accés VPN per diverses aplicacions.

- <https://accesremot.urv.cat/ESTUDIANTS>

Usuaris PAS que requereixen accés VPN quan no es tracta exclusivament de l'accés al servei teletreball.


- <https://accesremot.urv.cat/PAS>

Usuaris de la FURV

- <https://accesremot.urv.cat/FURV>

Usuaris Externs amb accessos permesos


- <https://accesremot.urv.cat/EXTERNS>





Des de la connexió que heu creat, introduïu les vostres credencials URV (XXXXXXXXX-Y) i doneu-li al botó de connectar.

Per als usuaris externs, cal introduir les credencials que us han proporcionat.



Després de connectar veurem al client VPN la següent pantalla i podrem fer us dels serveis de teletreball.

